## Mail opsætning Outlook 2013

Hvis du ikke får en guide frem når du åbner programmet gør følgende eller gå til billede med Vælg Tjeneste.



Tryk på FILER i venstre højne.



## Vælg Tilføj konto

jøj konto Automatisk kontoopsætning Konfigurer manuelt en konto	, eller opret forbindelse til andre servertyper.	×
🗇 Mailkonto		
Dit na <u>v</u> n	Eksempel: Lene Aalling	
Mailad <u>r</u> esse:	Eksempel: pernille@contoso.com	
<u>A</u> dgangskode Skriv adgangskoden i <u>a</u> en:		
	Skriv den adgangskode, du er blevet tildelt af internetudbyderen.	
Manuel konfiguration eller f	lere servertyper	
	< <u>T</u> ilbage Næste >	nnuller

## Vælg Manuel konfiguration eller flere servertyper

ilføj konto	X
Vælg tjeneste	ž
<ul> <li>Microsoft Exchange Server eller en kompatibel tjeneste Opret forbindelse til en Exchange-konto for at få adgang til mail, kalendere, kontakter, opgaver og telefonsvaru</li> <li><u>Outlook.com eller Exchange ActiveSync-kompatibel tjeneste</u> Opret forbindelse til en tjeneste, f.eks. Outlook.com, for at få adgang til mail, kalendere, kontakter og opgaver</li> <li><u>POP eller IMAP</u> Opret forbindelse til en POP- eller IMAP-mailkonto</li> </ul>	eren
< <u>T</u> ilbage Næste > Annul	ler

Vælg POP eller IMAP

lilføj konto			X
POP- og IMAP-kontoindstilling Angiv indstillingerne for mailser	<b>jer</b> ver for din konto.		×
Brugeroplysninger			
<u>D</u> it navn:	Mit Navn		
Mai <u>l</u> adresse:	minmail@nalnet.dk	Mail, der skal bevares offline: Alt	
Serveroplysninger			-0
K <u>o</u> ntotype:	IMAP 💌		
Se <u>r</u> ver til indgående post:	mail.nal-medienet.dk		
Server til <u>u</u> dgående post (SMTP):	asmtp.nal-medienet.dk		
Logonoplysninger			
Brugerna <u>v</u> n:	minmail@nalnet.dk		
<u>A</u> dgangskode:	*****		
<mark>₩</mark> usk	adgangskode		
Kræv logon <u>m</u> ed godkendelse af sikker adgangskode (SPA) <u>Flere indstillinger</u>			
		< <u>T</u> ilbage Næste >	Annuller

Udfyld de forskelige felter og skift Kontotype til IMAP, og vælg Flere indstillinger...

Bemærk at brugernavnet er hele din email adresse og kodeord er den til din email og ikke selvbetjeningskoden.

Internetm	ailindstillinger				×
Generel	t Server til udg	jående post	Avanceret		
Serv Serv	eren til <u>u</u> dgåend	de post (SMT	) kræver godke	ndelse	
🔍 🔘 E	Brug samme inde	stillinger s <u>o</u> m	på serveren til	indgående pos	st
0	og på ved hjælp.	o af			
	<u>B</u> rugernavn:				
	<u>A</u> dgangskode:				
		✓ <u>H</u> usk adg	angskode		
	Kræv go <u>d</u> ken	delse af sikke	er adgangskode	e (SPA)	
			0	K Ann	uller

Skift fane til Server til udgående post og sæt flueben i Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse.

Internetmailindstillinger				
Generelt Server til udgående post Avanceret				
Serverens portnumre				
Server til indgående <u>p</u> ost (IMAP): 143 <u>Standardindstillinger</u>				
Brug følgende type krypteret forbindelse: Ingen				
Server til udgående post (SMTP): 2525				
Brug følgende type <u>k</u> rypteret forbindelse: Ingen				
Servertimeout				
Kort - Lang 1 minut				
Mapper				
Sendt post				
Slettet post				
Markér elementer til sletning, men flyt dem ikke aut <u>o</u> matisk				
De elementer, der er markeret til sletning, slettes permanent, når elementerne slettes fra postkassen.				
🕼 Ejern elementer, når du skifter mappe, mens du er online				
OK Annuller				

Skift fane til Avanceret og ændre port på Server til udgående post (SMTP) til 2525 og tryk OK.

Du kommer nu tilbage til visningen med POP- og IMAP konto indstillinger tryk der næste og din mail er nu opsat.